


## 視線制御機能 セットアップ手順

Windows 10 Fall Creators Update で「Tobii Eye Tracker 4C」を使用するためのセットアップ手順をご説明します。

1. Tobii Eye Tracker 4C をパソコンと接続します。


Tobii のソフトウェアを設定します。Tobii Eye Tracking の最新バージョンを[こちら](#)からダウンロードしてください。(Tobii Eye Tracking 2.10.20 以降のバージョンが必要です。)



3. [実行]をクリックします。




4. 利用規約の画面が表示されるので、内容を確認して、左下の [承諾] にチェックを入れ、右下の [次へ] をクリックします。




5. 「更新成功」の画面になったら[終了]をクリックし、パソコンを再起動します。




6. 再起動したのち、右下のタスクバーの[隠れているインジケータを表示します]をクリックし、現れる「Tobii Eye」のアイコンをクリックします。




7. キャリブレーション設定が開始されます。画面の指示に従い、設定を行います。




8. 設定が終了したらユーザーの名前を入力し、[保存]をクリックすると、ゲームが開始されます。






9. キーボードの[Esc]キーを押しゲームを終了させ、下の画面が表示されると Tobii Eye Tracker 4C の設定は完了です。



10. 再起動後、[スタート]-[設定]をクリックし、[Windows の設定]の中での[簡単操作]をクリックし、[その他のオプション]に[視線制御]が表示されていることを確認します。



11. [視線制御]をオンにすると、視線制御用のパネルが表示され、視線制御機能が使用できるようになります。

以上です。

