


視線制御機能 セットアップ手順

Windows 10 Fall Creators Update で「Tobii Eye Tracker 4C」を使用するためのセットアップ手順をご説明します。

1. Tobii Eye Tracker 4C をパソコンと接続します。
2. Tobii のソフトウェアを設定します。「Tobii Core Eye tracking hot fix release 2.10.11.6458」を[こちら](#)からダウンロードします。
3. [実行]をクリックします。




4. 利用規約の画面が表示されるので、内容を確認して、左下の [承諾] にチェックを入れ、右下の [次へ] をクリックします。




5. 「更新成功」の画面になったら[終了]をクリックし、パソコンを再起動します。





6. 再起動したのち、右下のタスクバーの[隠れているインジケータを表示します]をクリックし、現れる「Tobii Eye」のアイコンをクリックします。




7. キャリブレーション設定が開始されます。画面の指示に従い、設定を行います。



8. 設定が終了したらユーザーの名前を入力し、[保存]をクリックすると、ゲームが開始されます。



9. キーボードの[Esc]キーを押しゲームを終了させ、下の画面が表示されると Tobii Eye Tracker 4C の設定は完了です。




10. Windows 10 のアップデートを確認します。左下の [スタート] をクリックし、[設定] をクリッ

クします。



11. [更新とセキュリティ]をクリックします。



12. [Windows Update]の[更新状態]に


Tobii AB -- HIDClass -- 7/25/2017 12 時 00 分 00 秒 AM -- 18.31.28.747

が表示されていることを確認します。

表示されるまでに時間がかかる場合があるため、表示がされていなくても、アップデートが行われている場合があります。

表示の有無に関わらず、パソコンを再起動します。

13. 再起動後、[スタート]-[設定]とクリックし、[Windows の設定]の中での[簡単操作]をクリックし、[その他のオプション]に[視線制御]が表示されていることを確認します。



14. [視線制御]をオンにすると、視線制御用のパネルが表示され、視線制御機能が使用できるようになります。



以上です。